

Erstellt am 30. April 2013
Geändert am 30. April 2013
Erstellt / geändert von Dr. J. Deutsch

Fragen und Antworten zu Dasher

Inhalt

Einleitung.....	1
Excel und Dasher	2
Dasher zerschossen – Neuinstallation erfolglos	3

Einleitung

Dasher ist ein Texteingabesystem, das von David MacKay und Ward an der Universität Cambridge entwickelt wurde, um mit möglichst geringem Aufwand eine möglichst große Menge an Information an den Computer zu übermitteln. Mit einiger Übung (es handelt sich dabei um wenige Stunden, nicht mehrere Wochen oder Monate) kann man mit Dasher schneller schreiben als mit dem Ein-Finger-Suchsystem auf einer Tastatur. Daher lohnt es sich, Dasher und seine einzigartige Funktionsweise kennen zu lernen.

Dasher bietet eine große Zahl von Einstellungsmöglichkeiten, um den individuellen Bedürfnissen behinderter Nutzer gerecht zu werden. Eine individuelle Anpassung kann immer nur in direkter Zusammenarbeit mit den Betroffenen vorgenommen werden.

Zu diesem FAQ

Diese Sammlung richtet sich an Menschen, die mit Dasher bereits mehr oder weniger vertraut, also keine Anfänger mehr sind.

Hier werden Fragen behandelt, die beim alltäglichen Gebrauch oder auch bei speziellen Anwendungen aufgetreten sind.

Die Sammlung wird ständig ergänzt, wir freuen uns auf Ihren Beitrag.

Anleitungen zu Download und Installation sowie zu den grundlegenden Einstellungen von Dasher finden Sie im Anhang zu dem [Dasher-Artikel auf unserer Website](#).

Kontakt

kommhelp e. V.
Horstweg 25
D – 14059 Berlin

Telefon: +49 . (0)30 . 3260 2572

Fax: +49 . (0)30 . 3434 7945

Email: info@kommhelp.de

Internet: www.kommhelp.de

Vereinsregister

beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg Nr. 10183 Nz
Gemeinnützigkeit zuerkannt vom Finanzamt für
Körperschaften - Steuer Nr. 670/54844

Spendenkonto

Konto 3358400
Bank f. Sozialwirtschaft
BLZ 100 205 00

Excel und Dasher

Ich nutze das Schreibprogramm Dasher in der Version 4.11.

Das Problem: Wenn ich in Excel schreibe, wird nach der Eingabe des ersten Buchstabens der gewohnte Schreibfluss unterbrochen und mir Dasher so angezeigt, als hätte ich das Programm (also Dasher) soeben erst gestartet, d.h. ich muss den Cursor in den "Dasher-Feldern" jedes Mal neu positionieren.

Die weiteren Buchstaben können in der gewohnten Weise eingegeben werden, solange ich in demselben Excel-Feld bleibe. Will ich allerdings in einer Spalte eine Reihe von Wörtern nacheinander untereinander schreiben, tritt das genannte Problem in jeder neuen Zeile auf, was die Arbeit doch sehr mühsam werden lässt.

Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.

Sie können das Problem umgehen, indem Sie nicht direkt in die Zelle schreiben, sondern in Excel-Eingabezeile ("Bearbeitungsleiste").



Sie müssen also zuerst die Zelle markieren, in die Sie schreiben wollen, und danach in die Bearbeitungsleiste klicken.

Eine zweite Möglichkeit ist ein Doppelklick auf die neue Zelle. Danach ist die Zelle zur direkten Bearbeitung bereit und Sie sehen einen **blinkenden Cursor** in der Zelle.

Wenn Sie Probleme mit dem Doppelklick haben, können Sie diesen mit dem (kostenlosen) Programm Point-N-Click (PNC) erzeugen. Damit lassen sich alle Mausfunktionen ausführen, ohne eine Maus-Taste zu drücken.

Eine [Beschreibung und Anleitung](#) finden Sie auf unserer Website. PNC lässt sich so konfigurieren, dass nur das Icon für den Doppelklick auf dem Bildschirm zu sehen ist und so keine anderen Bildschirminhalte überdeckt werden.

Sie können sogar einen bestimmten Bereich des Bildschirms als **unsichtbare** Schaltfläche, als sogenannten "aktiven Bereich", konfigurieren.

Kontakt

kommhelp e. V.
Horstweg 25
D - 14059 Berlin

Telefon: +49 . (0)30 . 3260 2572
Fax: +49 . (0)30 . 3434 7945
Email: info@kommhelp.de
Internet: www.kommhelp.de

Vereinsregister

beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg Nr. 10183 Nz
Gemeinnützigkeit zuerkannt vom Finanzamt für
Körperschaften - Steuer Nr. 670/54844

Spendenkonto

Konto 3358400
Bank f. Sozialwirtschaft
BLZ 1000 205 00

Dasher zerschossen – Neuinstallation erfolgreich

Ich habe Dasher deinstalliert, weil das Programm nicht mehr funktioniert hat. Eine Neuinstallation hat aber nichts gebracht.

Wenn Dasher nach der Neuinstallation weiter „zickt“, sind wahrscheinlich in der Registry noch die alten Einstellungen gespeichert und müssen dort gelöscht werden.

Vorschlag: Dasher deinstallieren und in der Registry unter dem HauptSchlüssel HKEY_CURRENT_USER nach Dasher suchen.

Bei mir fand ich den Eintrag HKEY_CURRENT_USER\Software\Inference Group\Dasher3.

Löschen Sie den ganzen Ordner „Inference Group“.

Danach Dasher erneut installieren, jetzt sollte alles problemlos funktionieren..

In die Registry kommt man über : Start/ausführen/regedit.

Aber Vorsicht beim Arbeiten in der Registry.

Man kann sich dabei leicht alles Mögliche zerschießen, denn die Registry ist das zentrale Gedächtnis von Windows.

Wenn Sie unsicher sind, holen Sie sich besser Hilfe!

Kontakt

kommhelp e. V.
Horstweg 25
D – 14059 Berlin

Telefon: +49 . (0)30 . 3260 2572
Fax: +49 . (0)30 . 3434 7945
Email: info@kommhelp.de
Internet: www.kommhelp.de

Vereinsregister

beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg Nr. 10183 Nz
Gemeinnützigkeit zuerkannt vom Finanzamt für
Körperschaften - Steuer Nr. 670/54844

Spendenkonto

Konto 3358400
Bank f. Sozialwirtschaft
BLZ 1000 205 00